



---


PokerX扑克机器说明书

## 控制面板


#	Serial #	Pid	Account/Partner	Run On/Off	State	Hands total	Link status	Sess hands	Sess Win/Lose	Last bb	Notes	Troubles	Err1000	Err2000	Err3000	Manual	Tweak	Daemon	Last game	Actions	Config	Params
---	----------	-----	-----------------	------------	-------	-------------	-------------	------------	---------------	---------	-------	----------	---------	---------	---------	--------	-------	--------	-----------	---------	--------	--------

- Serial— 序列号
- Pid — 游戏账号ID
- Account/Partner - 机器号
- Run on/off— 开/关
- State — 机器目前状态
- Hands total — 打牌的综合手数量
- Link status— 开始时间和游戏时段的持续时间
- Sess hands — 在游戏时段期间或选定的时间段玩的手数量
- Sess win/lose — 估计 赢/输
- Last bb — 游戏时段的最后级别
- Err1000/2000/3000 — 软件发现的误(不需动)
- Tweak — 机器软件版本
- Last game — 最后打牌时间

Coins balance: 燃油数量



- Add new phone — 加新设备
- Full Install.all — PokerX 软件和设备Credentials全部更新
- Install credentials all - 更新Credentials
- Transfer coins — 汇燃油
- Sessions viewer — 查看你的手部统计数据 and 燃油
- Partner viewer — 查看其他控制面板



- 全部坐下 (Sit out all) — 机器人从桌子上站起来
- 全部退出 (Exit all) — 退出表
- 全力杀 (Kill hard all) — 机器人强行离开表, 重新启动会话和 HHPoker
- 杀软一切 (Kill soft all) — 机器人完成播放, 离开桌子并重新启动

# CONFIG

## Account configuration

Select room... Select game type...

- HH poker (德扑圈)
- WePoker - 微扑克大厅
- WePoker - 微扑克俱乐部

## Account configuration

Select room... Select game type...

- NLH - 德州扑克
- PLO - 奥马哈
- OFC - 大菠萝

可以改AI入池率和加注率 (VPIP/PFR)

AI settings General settings In-game settings

Stats profile 30/20  
Stats profile

### tip\_lifetime

Tip lifetime (duration on screen)

4000

机器提示长度 (4000 - 4秒)



设置所有设备



设置一个设备

打开管理面板，然后单击“Config”按钮

#	Serial #	Pid	Account/Partner	Run On/Off	State	Game	Target	Action	Config	Power
1	846185b5487089ee	tutorial-1@s4.fun	tutorial	<input checked="" type="checkbox"/>	On	HH	30/20	Unassign	30/20	On
2	846185b5487089ee	tutorial-1@s4.fun	tutorial	<input type="checkbox"/>	Off	HH	30/20	Unassign	30/20	Off

\*working\_mode\*负责选择游戏类型:

working\_mode SEMIAUTOMATIC  
Working mode

general\_enable\_tg\_notif  
Enable telegram notifications

MANUAL  
SEMIAUTOMATIC  
AUTOMATIC

MANUAL — 您的设备只会收到来自 AI 的提示和通知，所有操作都必须手动执行

SEMIAUTOMATIC — 半自动类型的游戏玩法：玩家可以坐下和退出桌子，第一次买入应手动进行，游戏由AI控制

AUTOMATIC — 全自动游戏模式。机器人将自动登录您的 HHPoker 帐户，找到桌子并开始游戏。无需用户操作

在配置按钮中选择自动模式后，刷新网页。应该出现一个句柄“Run On/Off”。此句柄允许您在会话期间停止和运行机器人。

#	Serial #	Pid	Account/Partner	Run On/Off	State
1	846185b5487089ee	tutorial-1@s4.fun	tutorial	<input checked="" type="checkbox"/>	On

Unassign

Save configuration

— 设置保存

# In game 设置

<b>Room username</b> Room username (saved username is not displayed)	<input type="text"/>
<b>Room password</b> Room password (saved password is not displayed)	<input type="password"/>
<b>Max opponents</b> Allowed to sit with max number of opponents	7
<b>Min opponents</b> Allowed to sit with min number of opponents	1
<b>Allowed limits</b> Limits do (in chips) apart separated. Example "10 200"	<input type="text"/>
<b>Min time to make move</b> Min time in milliseconds to make move	2000
<b>Max time to make move</b> Max time in milliseconds to make move	5000
<b>Min time (fold/check)</b> Min time in milliseconds to make move (fold check)	1600
<b>Max time (fold/check)</b> Max time in milliseconds to make move (fold check)	2400
<b>Insurance min time</b> Min time in milliseconds for insurance	1500
<b>Insurance max time</b> Max time in milliseconds for insurance	4000
<b>Insurance on flop</b> Take insurance on flop. Example: 100% 1:1	50%-2
<b>Rebuy</b> Enable rebuy	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
<b>Initial buyin</b> Rebuy amount as a percent of BB	100
<b>Rebuy minstack</b> Min stack in a number of BB (for rebuy)	100
<b>Rebuy minstack rounding</b> Rounding the numbers of BB for Rebuy	100
<b>Insurance on turn</b> Take insurance on turn. Example: 100% 1:1	100% 1:1
<b>Deny small fullness</b> Deny to sit at the table when fullness less than certain value	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
<b>Min fullness</b> Min fullness to stay at (Percent 0-100)	0
<b>Autoexit on lose</b> Autoexit (turn who didn't have checked returns)	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
<b>Max lose autoexit</b> Max lose value for autoexit (in number of BB)	500
<b>Win autoexit</b> Autoexit (turn who made it after a certain value)	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
<b>Max win value autoexit</b> Max win value for autoexit (in number of BB)	200
<b>Small balance autoexit</b> Enable autoexit on small balance player	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
<b>Small balance autoexit hands number</b> Max number of hands played with 2 times balance before autoexit	2
<b>Small balance BBs</b> When lower than this value amount (in absolute) small balance autoexit trigger in amount of the table pot	50
<b>Min hands after bot disable</b> Min hands to play in room when Run->Off selected	32
<b>Club ID</b> Club ID to make selections	87805729
<b>Coins check</b> Enable room coins check before buy/rebuy	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
<b>ALC check</b> Enable means ALC tokens, disable means gold (private)	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
<b>ALC auto return</b> Auto return ALC coins to club while being in lobby	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled
<b>Disable vpip check</b> Disable check hero's vpip	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled

**Room Username** - 你的 HHPoker 帐户的电子 邮件

**Room Password** - 你的 HHPoker 账户密码

**Max opponents**-桌子上最多玩家数量

**Min opponents** - 桌子上最少玩家数量

**Allowed limits**

**Min time to make move -Min time (fold/check)** - 设置最小的机器人操作时间 (Fold和Check)

**Max time (fold/check)**- 设置最大的机器人操作时间 (Fold和Check)

**Insurance min time** - 设置最小购买保险的时间

**Insurance max time** - 设置最大购买保险的时间

**Insurance on flop** - flop 保险

**Insurance on turn** - turn 保险

**Deny small fullness** - 桌子上满意玩家数量 (%算)

**Min fullness** - 桌子上满意的% 玩家数量

**Autoexit on lose** - 开/关 输了后自动下桌

**Max lose autoexit** - 设置机器人赢了之后自动下桌 (按bb算)

**Win autoexit** - 开/关 赢后自动下桌

**Max win value autoexit**-设置机器人输了之后自动下桌 (按bb算)

**Small balance autoexit** - 开/关 账户余额少了自动下桌

**Small balance autoexit hands number** - 余额少了后需要打几手牌

**Small balance BBs** - 最少余额 (BB 算)

**Rebuy** - 开/关 自动买入

**Initial buyin** - 初始买入金额

**Min hands after bot disable** - 关闭"Run On/Off"开关后机器人停止操作前要 满意的手数量

**Club ID** - 俱乐部 id

**Coins check** - 打牌之前自动查 看账号金币, 没有金币不会打

**ALC check** - 打牌自动查看账号联盟币

**ALC auto return** - 每下桌后自动申请退联盟 币

**Disable vpip check** - 开/关 查玩家数据